

設定「アカウント」

Windows11 の「設定アプリ」で扱うアカウントとは、[Microsoft アカウント]のことです。

Microsoft アカウントとは、マイクロソフトが提供する会員サービスのための ID (アカウント) で、略して「MS アカウント」と呼ぶ場合もあります。

Windows11 の入ったパソコンを使う場合、この Microsoft アカウントがないと使えないサービスが非常に多いため、Microsoft アカウントの作成は必須です。


1 Microsoft アカウントの管理

Microsoft アカウントは、「設定」^① の「アカウント」^② で管理することができます。




<購入した製品>

Microsoft 社から購入 (又は契約) した製品が表示されます。



2 アカウントの設定



(1) ユーザーの情報 ①

ユーザーの写真①を設定することができます。

- ① ユーザーの写真は、「カメラを開く」②をクリックすると開くカメラアプリで撮影し、適当な構図に編集することができます。
- ② ユーザーの写真は、「ファイルの参照」③からファイルを取り込んで設定することもできます。



(2) サインインオプション ②

サインインオプションでは、「PIN」③の設定や変更方法を覚えておきます。




① PIN を新規に設定する場合

- ・「PIN (Windows Hello)」**①** をクリックして、表示された「セットアップ」**②** をクリックします。



- ・右の画面が表示されるので、Windows のログインパスワード**③**を入力し、「OK」**④** をクリックします。



- ・Microsoft アカウントでサインインしている場合は、以下の画面が表示されるので、「次へ」**⑤** をクリックします。



- ・PIN のセットアップ画面が表示されるので、「新しい PIN」**⑥** と「PIN の確認」**⑦** に、設定する 4 桁以上の数字を入力します。最後に「OK」ボタン**⑧** をクリックします。



② PIN を変更する場合

- ・「PIN (Windows Hello)」**①**をクリックして、表示された「PIN の変更」**②**をクリックします。



- ・「PIN の変更」画面が表示されますので、「PIN」**③**に、現在設定している PIN を入力し、「新しい PIN」と「PIN の確認」**④**に、新しく設定する PIN を入力します。

最後に「OK」ボタン**⑤**をクリックします。



③ PIN を削除する場合


- ・「PIN (Windows Hello)」**①**をクリックして、表示された「PIN の削除」**②**をクリックします。



★「削除」がグレーアウトして選択できない場合は、追加の設定から「セキュリティ向上のため、このデバイスでは Microsoft アカウント用に Windows Hello サインインのみを許可する（推奨）」を「オフ」**③**に設定します。




・「最初に、アカウントのパスワードを確認してください」と表示されますので、ユーザーアカウントのパスワード**④**を入力し、「OK」ボタン**⑤**をクリックします。



・「PIN (Windows Hello)」の表示が「セットアップ」**⑥**になっていることを確認して終了します。




<関連する設定>

関連する設定の項目にアクセスするには、いずれも  をクリックします。次に、サインインのウィンドウが開きますので、Microsoft アカウントを入力し、サインインオプションから PIN またはパスワードを入力します。



→Microsoft アカウントのページ「<https://account.microsoft.com>」が開きます。



→上の図で「あなたの情報」★をクリックすると、自分の Microsoft アカウントに関する設定を編集することができます。