


## 正確な位置に配置するために

### 1 ルーラーとガイド


- ①ルーラーは、画像の左と上に表示される目盛です。画像の左上角を原点にし、指定した単位（初期設定は [px]）で表示されます。
- ②ガイドは、任意の位置に引くことができる水平・垂直の補助線で、画像に重ねて表示します。画像自体には影響はなく、不要になれば削除できます。





### 2 ガイドを作成する

ガイドを作成するには、次の方法があります。

- ・ルーラーからドラッグで作成する ①
- ・ダイアログで数値指定（パーセントまたはピクセル数）
- ・現在の選択範囲を囲むガイドを作成する



- ①[画像]メニューの[ガイド]→[新規ガイド]をクリックします ①。表示される[新規ガイド]ダイアログで、[方向]で[水平]か[垂直]かを ②、[位置]で左上の原点からのピクセル数を入力して ③、[OK]をクリックします ④。これでガイドを作成できます。



②[画像]メニューの[ガイド]では、次のこともできます。

- ・[すべてのガイドを削除]

作成したすべてのガイドを削除できます。

- ・[新規ガイド (パーセントで)]

ガイドをパーセントで指定して作成できます。


- ・[選択範囲から新規ガイド]

選択範囲を作成後に[選択範囲から新規ガイド]をクリックすると、現在選択している範囲を囲むようにガイドが引かれます。


### 3 グリッドを表示・設定する

グリッドは、指定した桿格で表示する水平・垂直の補助線で、画像に重ねて表示します。画像自体には影響はなく、不要になれば非表示にできます。

①[表示]メニューの[グリッドの表示]をクリックすると、グリッドが表示されます。



②グリッドの間隔は、[画像]メニューの[グリッドの設定]をクリックすると表示される[グリッドの調整]ダイアログで行います。[間隔]で間隔を数値指定します②。[表示スタイル]では実線、破線、交点のみなどが指定でき③、色も変えられます④。最後に[OK]ボタンをクリックします⑤。



#### 4 スナップとは

スナップは、画像や文字、選択範囲を移動させる際に、ガイドに近づくと、ガイドにピッタリくっついて配置される機能です。これにより水平や垂直にきれいに揃えることができます。

レイヤー画像の中心のほかに、画像はレイヤーの境界線、文字はテキストボックス、選択範囲はその一番外側の位置（ぼけた範囲も含む）がガイドにスナップします。

初期設定はガイドだけにスナップしますが、グリッド、キャンバス境界、パスにスナップさせることもできます。

